

カット手順

1、バックローゾーン (写真①参照)

- ・後方に立ちカットします
(面を作る様にカットしていく)
- ・似合わせでバランスを見ながらカットします



2、バックミドルゾーン

- ・U部分の位置でブロッキング
- ・2ブロック気味になる様にします
- ・乳様突起上に指を置いて、そこから指1本分持ち上げラウンドでカットします
- ・更に指1本分持ち上げカットします



3、クラウン (写真②参照)

- ・バックミドルゾーンをガイドにして放射線状にオンザベースでカットします
- ・トップに半径3cm分の半円を床面水平にカットします

4、サイド (写真③、④参照)

- ・下段部を髪際突起から耳上3cmを通るラインを乳様突起部につなげてブロッキングします
- ・刈り上げ、刈り下げ等で似合わせでカットします
- ・この時にサイドに面を作る様にカットします
(みつ襟部にカドを残すように)
- ・髪際ぐう部1cm下からイヤートゥイヤーまで床面水平ラインでブロッキングする
- ・バックミドルゾーンの毛をガイドにしてストレートラインでカットします



5、トップ (写真⑤、⑥参照)

- ・トップ部から斜めラインで目頭に向かってそのラインを中心線とし、ロッド幅分のブロッキングライン(6.4分け部辺り)を作ります
- ・ブロッキングした毛を中心線上で、頭皮直上で集中カットします
- ・上でカットした毛をガイドにライトサイドからカットします
- ・この時後ろから前に1パネル分ずつオーバダイレクションをかけながら切り進みます
- ・ヘビーサイドも同様にカットします




6. フロン

- ・トップのカットの時にアシンメトリーになっているので似合わせで少し削るなどします



パーマ手順

根元を浮かせてアップステムでワインディングします



※ 点線矢印・・・(ライトサイド) フラットカットラインゾーン

※(ヘビーサイド) デザインゾーン

基本は2パネルで向かい合うように巻きますが

似合わせで3パネルに巻く

場合、両端は向かい合うように巻き、

センターパネルはデザインにあわせて自由に巻きます



左側 (ライトサイド) はアップステムでのスパイラル巻き

右側 (ヘビーサイド) はダウンステムでのスパイラル巻き

センターは (3 パネルの場合) はモデル (お客様) の

起毛状態により対応します